# J2534 ドライバー インストールガイド

## 検査用スキャンツール VCIドライバーについてのご案内

株式会社インターサポート 3版

## はじめに

OBD検査のためにはJ2534ドライバー (VCIドライバー)と特定 DTC照会アプリがインストールされたWindows OS 搭載機器が必 要です。

※G-SCAN Z Tab (OBDモデル含む) については本体に直接インストールできるため、別途Windows OS 搭載機器は不要です。

J2534ドライバーのインストールを行う前に、まず「特定DTC照会 アプリ」のインストールを行ってください。

特定DTC照会アプリのダウンロード方法やインストール方法、動 作環境についてはOBD検査ポータルのサイトでご確認ください。 https://www.obd.naltec.go.jp





1) 製品サイトの右上にあるユーザー認証ボタンを押してください。 https://g-scan.jp



2) ユーザー ID、パスワードを入力しログインボタンを押してください。

お忘れの方は、こちらからシリアルナンバーを送信して さい。 パスワード
お忘れの方は、こちらからシリアルナンバーを送信し さい。 パスワード と忘れの方は、こちらからパフロードの運動空を行っ、
<u>ペスワード</u> ペスワード
パスワード
お忘れの方け ごちらからパフロードの運動完を行っ
お忘れの方け こちらからパフロードの運動完を行って
DIDNEW CODMONNY POPPAKECITY
<u>غان،</u>
ログイン

※製品登録がお済みでない方は先に登録を行ってください

#### ドライバーのダウンロードボタンはお持ちの OBD 検査適合キットに応じて表示されます。 該当しない場合は表示されません。

1)ご利用になる製品に合わせて下記のボタンを選択してください。



<sup>※</sup>上記は、G-scan 3、G-SCAN Z または G-SCAN Z Tab の OBD 検査適合キットをお持ちの場合になります。



2) Next ボタンを押してください。



3) 規約が表示されますので、内容をご確認いただき、"I accept~"にチェックを入れ Next ボタンを押してください。

icense Agreement				
Please read the following license agreement c	arefully.			
Zenith is copyrighted 2021 by EZDS Co Ltd. All Software rights are reserved. Reverse-er tool for the purpose of developing a product distribution in any form is totally prohibited.	gineering, altera with similar func	ation, use as tionality, and	a reference re-	^
Disclaimer: By downloading Zenith diagnostic that this program is provided "with all faults, software "as is" and at their own risk. Zenith diagnostic software has been extensis guarantee that every update will work corre- or vehicle.	software, you a defects and erro vely tested, but ctly with every s	cknowledge a ors" and that EZDS Co., Ltd ystem in ever	and accept you use the d. cannot ry car, truck	
			1.1	*
			Print	•
I accept the terms of the license agreement				
I accept the terms of the license agreemen I go not accept the terms of the license ag IIShield	reement			

4) Install ボタンを押してください。

Zenith-J2534 - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program	Constanting of the local division of the loc
The wizard is ready to begin installation.	200
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click I the wizard.	Cancel to exit
Installa bield	
< Back Install	Cancel

5) OK ボタンを押してください。



インストール完了のメッセージが表示されます。
Yes のボタンを選択し、Finish ボタンを押すと再起動します。



7)再起動後、ドライバーの設定が完了します。特定 DTC 照会アプリをご利用の場合、ドロップダウンから該当の検査用スキャンツールを選択してください。

G-SCAN Z Tab の場合 …… ZENITH を選択 G-SCAN Z の場合 ……… ZENITH を選択 G-scan 3 の場合 …… G-scan(for Others) を選択 事学場:スキャンツールメーカー 利用者:名前太郎 様 メニューヘ ログアウト の 研修モード 0 検査用スキャンツール Ma ZENITH 型式 車台番号 = 6 燃料の種類 類別区分番号 車検証 諸在表詞問 電子車検証 データリンクコネクタの位置表示 結果 車名 -0 前回判定結果 前回判定時刻 - 060字符编述参照 market minute 検査結果/確認結果 >>>> 判定時刻

※画面は研修モードの内容になります。

### J2534 のバージョン確認について(画面は Z Tab 用になります)

OBD 検査事業者登録で必要な場合があります。Z Tab の場合は ZVCI を車両に接続して作業を行なってください。





【G-SCAN Z Tab (G-SCAN Z)】 J2534(VCI) ドライバーのバージョン確認方法の動画 製品サイトの FAQ にも動画へのリンクがございます。

お問い合わせは

株式会社インターサポート 製品保守センター

Tel **050-3802-4235** 月~金 10:00~17:00(祝祭日、休業日を除く)

製品サイト https://g-scan.jp